

Vista 에서의 파일공유방법을 예를 들어 설명합니다.
좀더 자세한 것은 Vista 회사에 문의를 바랍니다.


여기에서 보여드리는 것은 하나의 예를 들어 보여드리는 것으로
오류가 있을 수 있습니다.

참고만 하시기 바랍니다.


1. 바탕화면에서 [시작] -> [컴퓨터]를 차례로 클릭합니다.




2. 다음처럼 보이면 **공유 하고자 하는 드라이브**에 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 [속성]을 클릭합니다.



3. 다음과 같이 [보안]을 선택하고 [고급]을 클릭합니다.




4. 다음과 같이 [소유자]를 선택하고 [편집] 버튼을 클릭합니다.




5. 관리자 이름을 선택하고 " 하위 컨테이너와 개체의 소유자 바꾸기(R) "를 선택하고 [확인]을 클릭합니다.


(나타나는 모든 메시지에 대하여 계속 클릭합니다.)




6. 다음과 같이 [공유] 버튼을 클릭하고 [고급공유] 버튼을 클릭합니다.




7. 다음과 같이 "선택한 폴더 공유"를 체크하고 [권한] 버튼을 클릭합니다.




8. [Everyone]을 선택하고, 다음과 같이 모두 "√"버튼을 전부 선택하고 [적용]을 누르고 [확인]을 클릭합니다.




9. 다음과 같이 [보안]을 클릭하고 [편집]버튼을 클릭합니다.



10. 다음과 같이 [추가]버튼을 클릭합니다.




11. 다음과 같이 **Everyone** 을 입력하고 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.




12. " **Everyone** "을 선택하고 **[모든 권한]**을 클릭하고 **[적용]**버튼을 누르고 **[확인]**을 클릭합니다.


★ 경고 및 오류 메시지가 나와도 **[계속]** 버튼을 클릭하여 설정을 마칩니다.




13. 다음과 같이 [시작] 버튼을 클릭하고 [제어판]을 선택합니다.



14. 다음과 같이 [네트워크 상태 및 작업 보기] 버튼을 클릭합니다.



15. 다음과 같이 [공유 및 검색] 아래 항목들을 그림과 같이 설정합니다.



16. 완료 되었습니다.